

## DSB-UMDATX

### Straßenverkehrsunfallstatistik

Statistikidentifikator: -  
EVAS-Nummer: -  
Berichtszeit: ab 2016

Satzformat: variabel  
Satzlänge: 920

Datensatz-Nr. / -Name: -  
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
UMDATX	-	10

#### Beschreibung:

-

#### Kommentar:

Angaben zum Unfall, Unfallbeteiligten, Verletzten und Getöteten

.BASE-Bereich: BW-Straßenverkehrsunfallstatistik-Tabellierung  
.BASE-Projekt: -  
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA  
Ansprechpartner: Herr Kraski

Stand: 12.02.2015  
Datum: 29.06.2016

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Kopfsatz des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> KOPF-SSP-UMDATX
	<b>Präfix:</b> -
	<b>Ident-Feld:</b> SA

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von	bis		

1	ULAND	1	-	2	2	ALN	Land (aus Vorlaufinformation)
	<b>UDATUM</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Unfalldatum</b>
2	UJAHR	3	-	6	4	ALN	- Jahr
3	UMONAT	7	-	8	2	ALN	- Monat
4	UTAG	9	-	10	2	ALN	- Tag
	<b>UGEMSCHL</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Amtlicher Gemeindegchlüssel</b>
5	UREGBEZ	11	-	11	1	ALN	- Regierungs-Bezirk
6	UKREIS	12	-	13	2	ALN	- Kreis
7	UGEMEINDE	14	-	16	3	ALN	- Gemeinde
	<b>UZEIT</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>STR</b>	<b>Unfallzeit / leer</b>
8	USTUNDE	17	-	18	2	ALN	- Stunde
9	UMINUTE	19	-	20	2	ALN	- Minute
10	ULFDNR	21	-	40	20	ALN	Laufende-Nr. (Unfall-Ident-Nr. der Polizei)
11	UBEHOERDE	41	-	46	6	ALN	Behördenkennung
12	UIDENTSTLAE	47	-	66	20	ALN	Unfall-Ident-Nr. der StLÄ (wird maschinell generiert)
13	SA	67			1	ALN	S a t z a r t Satzart "1" = Angaben zum Unfall Satzart "2" = Angaben zum Verkehrsteilnehmer

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA1
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> 1

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					Satzart "1" = Angaben zum Unfall
14	UANZBET	68 - 69	2	ALN	Anzahl der Beteiligten
15	UANZGETOE	70 - 71	2	ALN	Anzahl der Getöteten / leer
16	UANZSCHWER	72 - 73	2	ALN	Anzahl der Schwerverletzten / leer
17	UANZLEICHT	74 - 75	2	ALN	Anzahl der Leichtverletzten / leer
18	UART	76	1	ALN	Unfallart 1 = Zusammenstoß mit anfahrendem/anhaltendem/ruhendem Fahrzeug 2 = Zusammenstoß mit vorausfahrendem/wartendem Fahrzeug 3 = Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug 4 = Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug 5 = Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug 6 = Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger 7 = Aufprall auf Fahrbahnhindernis 8 = Abkommen von Fahrbahn nach rechts 9 = Abkommen von Fahrbahn nach links 0 = Unfall anderer Art  Charakteristik der Unfallstelle 1 = Kreuzung 2 = Einmündung 3 = Grundstücksein- / ausfahrt 4 = Steigung 5 = Gefälle 6 = Kurve 7 = Kreisverkehr
19	UCHARUNFST1	77	1	ALN	1. Kennziffer 1-7, leer
20	UCHARUNFST2	78	1	ALN	2. Kennziffer 1-7, leer
21	UCHARUNFST3	79	1	ALN	3. Kennziffer 1-7, leer  Besonderheiten der Unfallstelle 2 = Schienengleicher Wegübergang 3 = Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) 4 = Fußgängerfurt 5 = Haltestelle 6 = Arbeitsstelle 7 = Verkehrsberuhigter Bereich 8 = Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn 9 = Radverkehrsnlage neben der Fahrbahn 0 = Benutzungspflicht der Radverkehrsanlage
22	UBESONUNFST1	80	1	ALN	1. Kennziffer 2-0, leer
23	UBESONUNFST2	81	1	ALN	2. Kennziffer 2-0, leer
24	UBESONUNFST3	82	1	ALN	3. Kennziffer 2-0, leer

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA1
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> 1

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

25	ULICHTZANL	83	1	ALN	Lichtzeichenanlage, leer 8 = Lichtzeichenanlage in Betrieb 9 = Lichtzeichenanlage außer Betrieb
26	UGESCHWBEGR	84 - 86	3	ALN	Geschwindigkeitsbegrenzung 005,010,015,020,025,030, 040,050,060,070,080,090, 100,110,120,130,Z07,Z20, Z30,leer
27	ULICHTVERH	87	1	ALN	Lichtverhältnisse 0 = Tageslicht 1 = Dämmerung 2 = Dunkelheit  Straßenzustand 0 = trocken 1 = naß / feucht 2 = winterglatt 5 = Schlüpfrigkeit (Öl, Dung, Laub usw.)
28	USTRZUST1	88	1	ALN	1. Kennziffer 0-2, 5
29	USTRZUST2	89	1	ALN	2. Kennziffer 1, 2, 5, leer
30	UAUFPRHIND	90	1	ALN	Aufprall auf Hindernis neben der Fahrbahn 0 = Baum 1 = Mast 2 = Widerlager 3 = Schutzplanke 4 = sonstiges Hindernis 5 = kein Aufprall  allgemeine vorläufig festgestellte Ursachen
31	UURSACHE1	91 - 92	2	ALN	1. Kennziffer 70-89, leer
32	UURSACHE2	93 - 94	2	ALN	2. Kennziffer 70-89, leer
33	UALKOHOLEINW	95	1	ALN	Alkoholeinwirkung 1, leer
34	UFAHRBKPFZ	96	1	ALN	Kfz nicht fahrbereit 1, leer
35	UORTSLAGE	97	1	ALN	Ortslage 1 = innerorts 2 = außerorts
36	UKATEGORIE	98	1	ALN	Unfallkategorie 1 = Unfall mit Getöteten 2 = Unfall mit Schwerverletzten 3 = Unfall mit Leichtverletzten 4 = schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (mindestens ein Kfz nicht fahrbereit (einschließlich Alkoholeinwirkung)) 5 = sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkohol- einwirkung 6 = sonstiger Sachschadensunfall unter dem Einfluß berauschender Mittel  Unfalltyp

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA1
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> 1

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

37	UTYP1	99	1	ALN	1. Stelle 1 = Fahr Unfall 2 = Abbiegeunfall 3 = Einbiegen / Kreuzen-Unfall 4 = Überschreitenunfall 5 = Unfall durch ruhenden Verkehr 6 = Unfall im Längsverkehr 7 = sonstiger Unfall
38	UTYP2	100 - 101	2	ALN	2.-3. Stelle für Unterteilung zum Unfalltyp, leer
39	USTRKLASSE	102	1	ALN	Straßenklasse (maschinelle Umsetzung) 1 = Autobahn 2 = Bundesstraße 3 = Landesstraße 4 = Kreisstraße 5 = Gemeinde- oder andere Straße
40	USTRNR	103 - 106	4	ALN	Straßennummer, leer
41	UBUCHSTSTRNR	107	1	ALN	Buchstabe zur Straßennummer, leer
42	UKMANGABE	108 - 113	6	ALN	km-Angabe (3 Dezimalstellen), leer
43	UFAHRTRICHT	114	1	ALN	Fahrtrichtung, leer 1 = aufsteigend 2 = absteigend
44	USTRSCHLUE	115 - 123	9	ALN	Straßenschlüssel, leer
45	UHAUSNR	124 - 127	4	ALN	Hausnummer, leer
46	UNETZKNOTENA	128 - 134	7	ALN	von Netzknoten A, leer
47	UBUNETZKNA	135	1	ALN	Buchstabe zu Netzknoten A, leer
48	UNETZKNOTENB	136 - 142	7	ALN	nach Netzknoten B, leer
49	UBUNETZKNB	143	1	ALN	Buchstabe zu Netzknoten B, leer
50	USTATION	144 - 148	5	ALN	Station (km,m), leer
51	UGEOREFDAT1	149 - 168	20	ALN	Geografische Koordinaten 1 (Inhalt wird noch festgelegt)
52	UGEOREFDAT2	169 - 188	20	ALN	Geografische Koordinaten 2 (Inhalt wird noch festgelegt)
53	UGEOREFDAT3	189	1	ALN	Prüfziffer geografische Daten
54	UWOCHENTAG	190	1	ALN	Wochentag (maschinell) 1 = Sonntag 2 = Montag 3 = Dienstag 4 = Mittwoch 5 = Donnerstag 6 = Freitag 7 = Samstag
55	USONDERERH	191 - 200	10	ALN	frei für Sondererhebungen
56	ULINTERNSA2	201 - 225	25	ALN	landesinterne Angaben (aus UM001X.SA2)  Lieferdatum

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA1
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> 1

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

57	ULIEFERJAHR	226 - 229	4	ALN	Lieferjahr
58	ULIEFERMONAT	230 - 231	2	ALN	Liefermonat
59	ULIEFERTAG	232 - 233	2	ALN	Liefertag
60	ULIEFERSTD	234 - 235	2	ALN	Lieferstunde
61	ULIEFERMIN	236 - 237	2	ALN	Lieferminute
62	UEXPORTJAHR	238 - 241	4	ALN	Exportdatum Exportjahr
63	UEXPORTMONAT	242 - 243	2	ALN	Exportmonat
64	UEXPORTTAG	244 - 245	2	ALN	Exporttag
65	UEXPORTSTD	246 - 247	2	ALN	Exportstunde
66	UEXPORTMIN	248 - 249	2	ALN	Exportminute
67	URESERVE	250 - 300	51	ALN	Reserve

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA2
	<b>Präfix:</b> SA2
	<b>Schlüssel:</b> 2

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

14	BORDNNR	68 - 69	2	ALN	Satzart "2" = Angaben zum Verkehrsteilnehmer Ordnungs-Nummer 01 - 99 (01=Hauptverursacher) Unfallursachen (Fahrzeugführer / Fußgänger) ----- 1. Ursache 01-04,10-33,35-55,60-69,leer
15	BURSACHE1	70 - 71	2	ALN	1. Ursache " "
16	BURSACHE2	72 - 73	2	ALN	2. Ursache " "
17	BURSACHE3	74 - 75	2	ALN	3. Ursache " "
18	EVERKFLUCHT	76	1	ALN	Verkehrsflucht (§142 StGB) 1, leer
19	BBAK	77 - 79	3	ALN	Blutalkoholkonzentration, leer (2 Dezimalstellen: 000-500)
20	BAAK	80 - 82	3	ALN	Atemalkoholkonzentration, leer (2 Dezimalstellen: 000-250)
	<b>BGEBDATUM</b>	<b>83 - 90</b>	<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Geburtsdatum, leer</b>
21	BGEBTAG	83 - 84	2	ALN	- Tag (maschinell: 01, wenn EF57U2, EF57U3 nicht leer
22	BGEBMONAT	85 - 86	2	ALN	- Monat
23	BGEBJAHR	87 - 90	4	ALN	- Jahr
24	BALTER	91 - 93	3	ALN	Alter in Jahren (maschinell)
	<b>BAUSLKZ</b>	<b>94 - 97</b>	<b>4</b>	<b>STR</b>	<b>Kennzeichen für Ausländer</b>
25	BWOHNSIAUSL	94	1	ALN	- Ausländer mit Wohnsitz ... , leer 1 = in Deutschland 2 = im Ausland
26	BNATIONALKZ	95 - 97	3	ALN	- Nationalitätskennzeichen, (leer = Deutschland)
27	BGESCHLECHT	98	1	ALN	Geschlecht, leer 1 = männlich 2 = weiblich
28	BVERKBET	99 - 100	2	ALN	Art der Verkehrsbeteiligung (siehe Verzeichnis)
29	BFAHRERLAUB	101	1	ALN	Erforderliche Fahrerlaubnis vorhanden wenn nein: 1 nicht erforderlich: 0 sonst leer
	<b>BDATFAHRERL</b>	<b>102 - 107</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis, leer</b>
30	BMONFAHRERL	102 - 103	2	ALN	- Monat
31	BJAHRFAHRERL	104 - 107	4	ALN	- Jahr
32	BALTERFE	108 - 111	4	ALN	Alter der Fahrerlaubnis in Monaten (maschinell: aus BDATFAHRERL)
33	BKFZFAHRB	112	1	ALN	Kfz nicht fahrbereit 1, leer

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA2
	<b>Präfix:</b> SA2
	<b>Schlüssel:</b> 2

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

34	BANHAENG	113	1	ALN	Anhänger vorhanden 1, leer
	<b>BKFZKENNZ</b>	<b>114 - 122</b>	<b>9</b>	<b>STR</b>	<b>Kraftfahrzeugkennzeichen der StVZO, leer</b>
35	BVWBEZIRK	114 - 116	3	ALN	- Verwaltungsbezirk (linksbündig mit Umlauten im Verbundzeichensatz)
36	BBUCHSTGR	117 - 118	2	ALN	- Buchstabengruppe, leer (Angaben gelöscht wenn BBEARBKZKBA=2)
37	BZAHLGR	119 - 122	4	ALN	- Zahlengruppe, leer (Angaben gelöscht wenn BBEARBKZKBA=2)
38	BKFZKENNZINT	123 - 125	3	ALN	Nationalitätskennzeichen des Kfz (siehe Verz.), leer
39	BANZFZBENUTZ	126 - 127	2	ALN	Zahl der Fahrzeugbenutzer 00-99, leer
40	BZUSATZSIGN	128 - 129	2	ALN	Zusatzsignatur bei Leichtkrafträdern und PKW, leer - Leichtkrafträder = 50,80 - Pkw = 10,20
					Befördertes Gefahrgut =====
41	BUNNUMMER	130 - 133	4	ALN	UN-Nummer von befördertem Gefahrgut, leer (maschinell: "9999" wenn BSONSTGEFAHR=1)
42	BSONSTGEFAHR	134	1	ALN	sonstiges befördertes Gefahrgut 1, leer
43	BNRAUSNAVER	135 - 138	4	ALN	Nummer der Ausnahmereordnung, leer
44	BFREISGEFAHR	139	1	ALN	Freisetzung von Gefahrgut 1, leer
45	BGEFAHRKLASS	140 - 142	3	ALN	Gefahrenklasse, leer (maschinell: aus UN-Nummer (BUNNUMMER))
46	BGEFAHRGZIFF	143 - 146	4	ALN	Gefahrgutziffer / -buchstabe, leer (maschinell: aus UN-Nummer (BUNNUMMER))
47	BUNFALLFOLGE	147	1	ALN	Unfallfolgen bei Beteiligten, leer 1 = getötet 2 = schwerverletzt 3 = leichtverletzt
48	BSACHSCHADEN	148 - 154	7	ALN	Höhe des Sachschadens, leer (bis einschließlich Unfalljahr 2001 in DM, ab Unfalljahr 2002 in Euro)
49	BLINTERNSA3	155 - 179	25	ALN	landesinterne Angaben (aus UM001X.SA3)
50	EF1	180 - 181	2	ALN	Neue Verkehrsbeteiligungsart ab 2012
51	BRESERVE	182 - 201	20	ALN	Reserve
					KBA-Daten =====
52	BTXTFZKLBANEU	202 - 231	30	ALN	Klartext Fahrzeugklasse neu(von KBA) ab 04/2015
53	BTXTAUFKBANEU	232 - 261	30	ALN	Klartext Art des Aufbaus neu(von KBA) ab 04/2015
54	BBEARBKZKBA	262	1	ALN	Bearbeitungskennzeichen für KBA-Daten leer = keine KBA-Daten ergänzt 1 = KBA-Daten angefordert 2 = KBA-Daten ergänzt 3 = ergänzte KBA-Daten nachträglich gelöscht
55	BFZHERSTKBA	263 - 266	4	ALN	Fahrzeughersteller, leer

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA2
	<b>Präfix:</b> SA2
	<b>Schlüssel:</b> 2

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

56	BGRUNDTYPKBA	267 - 269	3	ALN	Grund-Typ, leer
57	BVARKBA	270 - 274	5	ALN	Variante, leer
58	BFZGKLASSKBA	275 - 278	4	ALN	Fahrzeugklasse (von KBA) bis 03/2015, leer
59	BARTAUFBKBA	279 - 282	4	ALN	Art des Aufbaus (von KBA) bis 03/2015, leer
60	BGESCHWKBA	283 - 285	3	ALN	Höchstgeschwindigkeit (von KBA), leer
61	BKWLEISTKBA	286 - 289	4	ALN	Motorleistung in KW (von KBA), leer
62	BHUBRAUMKBA	290 - 294	5	ALN	Hubraum in ccm (von KBA), leer
63	BLEERGEWKBA	295 - 299	5	ALN	Leergewicht in kg (von KBA), leer
64	BZULGEWKBA	300 - 305	6	ALN	Zulässiges Gesamtgewicht in kg (von KBA), leer
65	BANZACHSKBA	306 - 307	2	ALN	Anzahl der Achsen (von KBA), leer
66	BANGACHSKBA	308 - 309	2	ALN	angetriebene Achsen (von KBA), leer
67	BKZZUSGUTKBA	310	1	ALN	Kennz. für Zusatzgutachten / ABE-Merkmal (von KBA), leer
68	BERSTZULKBA	311 - 314	4	ALN	Jahr der Erstzulassung (von KBA), leer
69	BAUSKUNFTKBA	315	1	ALN	Auskunftsmerkmal KBA, leer 0 = Auskunft erteilt 1 = Keine Auskunft erteilt 2 = Mehrfachauswahl (zu behandeln wie Auskunftsmerkmal 0)
70	BTXTFZKLBKBA	316 - 340	25	ALN	Klartext Fahrzeugklasse (von KBA), bis 03/2015, leer
71	BTXTAUFBKBA	341 - 365	25	ALN	Klartext Art des Aufbaus (von KBA), bis 03/2015, leer
72	BKRAFTSTKBA	366 - 369	4	ALN	Kraftstoffart oder Energiequelle (von KBA), leer
73	BSEGMENTKBA	370 - 371	2	ALN	Segment für KBA-Daten 01 = Mini 02 = Kleinwagen 03 = Kompaktklasse 04 = Mittelklasse 05 = Obere Mittelklasse 06 = Oberklasse 07 = Geländewagen 10 = Utilities 11 = Sonstige 12 = Wohnmobile 13 = Sportwagen 14 = Minivans 15 = Großraum-Vans 16 = SUV
74	BFZGKLASSKBANEU	372 - 381	10	ALN	Fahrzeugklasse neu (von KBA) ab 04/2015, leer
75	BARTAUFBKBANEU	382 - 391	10	ALN	Art des Aufbaus (von KBA), ab 04/2015 leer

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> DSB-UMDATX	<b>Satzart des SammelSpeichers SSP-UMDATX</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-UMDATX-SA2
	<b>Präfix:</b> SA2
	<b>Schlüssel:</b> 2

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

76	BRESERVEKBA	392 - 414	23	ALN	Reserve für KBA-Daten
77	BALTESRTZUL	415 - 417	3	ALN	Alter der Erstzulassung in Jahren, leer (maschinell: aus KBA-Angabe BERSTZULKBA)
78	BMANZAHLMITF	418 - 420	3	NOV03K00	Anzahl der getöteten und verletzten Mitfahrer (maschinell aus Index der variabel wiederholten Feldgruppe (BMANZAHL))
	<b>BMITFAHRER</b>	<b>421 - 920</b>	<b>100*5</b>	<b>VWFG<sup>1)</sup></b>	<b>Verletzte Mitfahrer</b> =====
79	BMARTVERL	421	1	ALN	Art der Verletzung 1 = getötet 2 = schwerverletzt 3 = leichtverletzt
80	BMGESCHL	422	1	ALN	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich leer = ohne Angabe
81	BMALTER	423 - 425	3	ALN	Alter in Jahren, leer

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 11

1) Indexfeld: BMANZAHL

## Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld  
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)  
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

### EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen  
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen  
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung  
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

### ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich